

# Elezioni REGIONALI - Riepilogo struttura file XML

---

A seguire alcune note sui file XML pubblicati nella [sezione Open Data](#) del sito del Comune di Palermo, per documentare i dati relativi alle elezioni regionali del 5 novembre dell'anno 2017.

## File delle liste regionali/candidati presidenti

---

Hanno un nome con questa struttura: TOT\_1\_nnnnnn.xml ( dove nnnnnn è sempre il codice Istat).

La stringa \_1 indica per l'appunto il file delle liste regionali/candidati presidenti.

Nel nodo C1 i dati delle liste regionali: numero, nome, nome del file del logo, nome del candidato presidente. Nei nodi C2 (è un sottonodo di C1) i dati delle liste provinciali che appoggiano ogni lista regionale.

Nel nodo SV è indicato il riepilogo dei voti a livello di comune (nel file TOT\_... c'è un solo nodo SV).

Nel dettaglio:

- TOTVOT / TOTVOTM / TOTVOTF = sono i votanti
- ELETTORI / ELETTORIM / ELETTORIF = sono gli elettori
- CONFERMATO = flag che indica se la sezione è scrutinata
- CONFCONS = non è da considerare
- VOTIVALIDI\_C0 = non è da considerare
- VOTIVALIDI\_C1 = totale voti validi delle liste regionali - (elencati nei figli V1)
- VCAS\_C1 = totale voti contestati provv. assegnati
- VCNAS\_C1 = totale voti contestati non assegnati
- VOTI\_SOLO\_C1 = totale voti solo lista regionale
- VOTIVALIDI\_C2 = totale voti delle liste provinciali(elencati - nei figli V2)
- VCAS\_C2 = totale voti contestati assegnati
- VCNAS\_C2 = totale voti contestati NON assegnati
- VCNAS\_TOT = non è da considerare
- VOTI\_SOLO\_C2 = non è da considerare
- VOTI\_NULLI\_SOLO\_L2 = voti nulli alle liste provinciali
- VOTI\_NULLI / NULLE / BIANCHE = Totale schede nulle e bianche
- SEZIONI = totale sezioni
- SEZSCR = sezioni scrutinate

- SEZPREF = non è da considerare
- MAXVOTVAL = non è da considerare

Nel nodo V0 sono indicate le sommatorie dei record V1 e V2:

- TOT\_VOTIVALIDI\_C1= voti validi della lista regionale
- TOT\_VOTISOLO\_C1 = voti solo lista regionale
- TOT\_VOTIVALIDI\_C2 =voti validi delle liste provinciali
- TOT\_VOTISOLO\_C2 = non è da considerare

Nei nodi V1 sono indicati i totali dei voti per ogni lista regionale:

- V1 NUMERO = numero della lista regionale
- VOTIVALIDI\_C1 = voti validi della lista regionale
- VOTISOLO\_C1 = voti solo lista regionale
- VOTCONASS\_C1 = voti contestati assegnati
- VOTCONNONASS\_C1 = voti contestati NON assegnati
- CIFRAIND = non è da considerare
- TOT\_VOTIVALIDI\_C2 = totale voti delle liste provinciali - associate alla lista regionale
- TOT\_VOTISOLO\_C2 = non è da considerare

Nei nodi V2 sono indicati i voti delle liste provinciali (per ogni lista regionale):

- NUMERO = numero d'ordine della lista provinciale
- VOTIVALIDI\_C2 = voti validi della lista provinciale
- VOTISOLO\_C2 = non è da considerare

---

## File per le liste provinciali

---

Hanno un un nome con questa struttura: TOT\_2\_nnnnnn.xml ( dove nnnnnn è sempre il codice Istat).

La stringa \_2 per tutti i file relativi alle liste provinciali.

Nei nodi C1 i dati delle liste provinciali. Nel nodo C2 (è un sottonodo di C1) i dati della lista regionale/presidente appoggiata dalla lista provinciale: numero, nome della lista regionale, nome del file del logo, nome del candidato presidente.

Nel nodo SV è indicato il riepilogo dei voti a livello di comune (nel file TOT\_... c'è un solo nodo SV).

Nel dettaglio:

- TOTVOT / TOTVOTM / TOTVOTF = sono i votanti
- ELETTORI / ELETTORIM / ELETTORIF = sono gli elettori
- CONFERMATO = flag che indica se la sezione è scrutinata
- CONFCONS = non è da considerare
- VOTIVALIDI\_C0 = non è da considerare
- VOTIVALIDI\_C1 = totale voti validi alle liste provinciali- (elencate nei figli V1)
- VCAS\_C1 = totale voti contestati provv. assegnati alle liste provinciali
- VCNAS\_C1 = totale voti contestati non assegnati alle liste provinciali
- VOTI\_SOLO\_C1 = non è da considerare
- VOTIVALIDI\_C2 = totale voti validi delle liste regionali
- VCAS\_C2 = totale voti contestati assegnati alle liste regionali
- VCNAS\_C2 = totale voti contestati NON assegnati alle liste regionali
- VCNAS\_TOT = non è da considerare
- VOTI\_SOLO\_C2 = totale voti solo lista regionale
- VOTI\_NULLI\_SOLO\_L2 = voti nulli alle liste provinciali
- VOTI\_NULLI / NULLE / BIANCHE = Totale schede nulle e bianche
- SEZIONI = totale delle sezioni
- SEZSCR = numero delle sezioni scrutinate
- SEZPREF = non è da considerare
- MAXVOTVAL = non è da considerare

Nel nodo V0 sono indicate le sommatorie dei record V1 e V2:

- TOT\_VOTIVALIDI\_C1 = voti validi delle liste provinciali
- TOT\_VOTISOLO\_C1 = non è da considerare
- TOT\_VOTIVALIDI\_C2 = voti validi delle liste regionali
- TOT\_VOTISOLO\_C2 = voti SOLO liste regionali

Nei nodi V1 sono indicati i totali dei voti per ogni lista provinciale:

- NUMERO = numero della lista provinciale
- VOTIVALIDI\_C1 = voti validi della lista provinciale
- VOTISOLO\_C1 = non è da considerare
- VOTCONASS\_C1 = voti contestati assegnati alla lista provinciale
- VOTCONNONASS\_C1 = voti contestati NON assegnati alla lista provinciale
- CIFRAIND = non è da considerare
- TOT\_VOTIVALIDI\_C2 = voti della lista regionale appoggiata dalla lista provinciale
- TOT\_VOTISOLO\_C2 = voti SOLO lista regionale appoggiata dalla lista provinciale

---

## File per i candidati delle liste provinciali

---

Hanno un un nome con questa struttura: TOT\_3\_nnnnnn.xml ( dove nnnnnn è sempre il codice Istat).

La stringa \_3 per tutti i file relativi ai candidati delle liste provinciali.

Nei nodi C0 abbiamo i dati delle liste provinciali. nel nodo C1 abbiamo i dati dei candidati: numero e nome.

Nel nodo SV è indicato il riepilogo dei voti a livello di comune (nel file TOT\_... c'è un solo nodo SV).

Nel dettaglio:

- TOTVOT / TOTVOTM / TOTVOTF = sono i votanti
- ELETTORI / ELETTORIM / ELETTORIF = sono gli elettori
- CONFERMATO = flag che indica se la sezione è scrutinata per le liste
- CONFCONS = flag che indica se la sezione è scrutinata a livello di preferenze
- VOTIVALIDI\_C0 = totale voti validi alle liste provinciali (elencate nei figli V0)
- VOTIVALIDI\_C1 = totale voti ai consiglieri di tutte le liste provinciali
- VCAS\_C1 = non è da considerare
- VCNAS\_C1 = totale voti contestati non assegnati ai candidati
- VOTI\_SOLO\_C1 = non è da considerare
- VOTIVALIDI\_C2 = non è da considerare
- VCAS\_C2 = non è da considerare
- VCNAS\_C2 = non è da considerare
- VCNAS\_TOT = non è da considerare
- VOTI\_SOLO\_C2 = non è da considerare
- VOTI\_NULLI\_SOLO\_L2 = non è da considerare
- VOTI\_NULLI / NULLE / BIANCHE = Totale schede nulle e bianche
- SEZIONI = totale sezioni
- SEZSCR = numero di sezioni scrutinate per le liste
- SEZPREF = numero di sezioni con preferenze
- MAXVOTVAL = non è da considerare

Nel nodo V0 sono indicate le sommatorie dei record V1 e i voti di lista provinciale:

- VOTIVALIDI\_C0 = voti validi alla lista provinciale
- TOT\_VOTIVALIDI\_C1 = totale voti validi ai consiglieri della lista provinciale
- TOT\_VOTISOLO\_C1 = non è da considerare